


尚易企业邮箱客户端设置pop3+ssl示意图

SSL 协议（安全套接层协议）是为了弥补一些已被广泛应用的明文协议（如 www）的安全缺陷而设计的加密通讯协议，它可以用服务器的安全证书对通讯内容进行加密，以防止黑客中途截听通讯内容。

尚易的邮件加密(SSL)通讯功能将保护您的 Email 通讯安全。尚易公司拥有服务器安全认证机构 Verisign 颁发的服务器安全证书，用户可以自由使用客户端邮件工具或者用 Webmail 进行加密形式的邮件通讯。尚易的邮件加密(SSL)通讯功能，对尚易服务器的所有端口均进行的加密，彻底保证了企业用户（管理员和邮箱用户）的操作安全和邮件安全。

为了您的邮件通信安全，建议企业邮箱用户都采用 SSL 方式收发邮件。outlook 设置示意图如下：

a.打开 outlook，选择菜单栏“工具”-“电子邮件账户”



b.选择“添加新电子邮件账户”，然后点击下一步



c.选择“pop3”的服务器类型，然后点击下一步

电子邮件帐户

服务器类型
请选择新建电子邮件帐户的服务器类型。

Microsoft Exchange Server (M)
连接到 Exchange Server, 阅读电子邮件、访问公用文件夹和共享文档。

POP3 (P)
连接到 POP3 电子邮件服务器, 下载电子邮件。

IMAP (I)
连接到 IMAP 电子邮件服务器, 下载电子邮件并同步处理邮箱文件夹。

HTTP (H)
连接到 HTTP 电子邮件服务器, 例如: Hotmail, 下载电子邮件并同步处理邮箱文件夹。

其他服务器类型 (A)
连接到其他工作组或第三方邮件服务器。

< 上一步 (B) 下一步 (N) > 取消

d. 填入账户相关信息。注意：电信服务器用户 pop/smtp 为 mail.corpease.net；网通服务器用户 pop/smtp 为 mail.c2.corpease.net

电子邮件帐户

Internet 电子邮件设置 (POP3)
这些都是使电子邮件帐户正确运行的必需设置。

用户信息

您的姓名 (N):

电子邮件地址 (E):

服务器信息

接收邮件服务器 (POP3) (I):

发送邮件服务器 (SMTP) (O):

登录信息

用户名 (U):

密码 (P):

记住密码 (R)


使用安全密码验证登录 (SPA) (L)

测试设置


填写完此些信息之后, 建议您单击下面的按钮进行帐户测试。(需要网络连接)

< 上一步 (B) 下一步 (N) > 取消

e. 填写完用户信息后, 点击“其他设置”, 点击“发送服务器”标签, 选择“我的发送服务器(smtp)要求验证”。注意：如果不选择这个选项就无法正常发送邮件。



f. 点击“发送服务器”标签，接收服务器(pop3)端口填入 995 并选择“此服务器要求加密连接”；发送服务器(smtp)端口填入 994 并选择“此服务器要求加密连接”。



尚易企业邮箱西部服务中心

成都艾都科技有限公司

[四川、重庆、湖北、云南、陕西、贵州、广西、甘肃、青海、宁夏、西藏、新疆]

网址: www.corpease.biz www.chinaido.com

电话: 028-66000810 85562518

联系人: 张先生 蒋先生 邹先生

地址: 成都市洗面桥街 33 号艺墅花乡 1020

邮编: 610041

尚易企业邮箱售后服务联络方式

技术支持电话: 010-82558591 82558592 82558593 82558594

技术支持邮箱: postmaster@corpease.net

垃圾邮件举报: abuse@corpease.net

邮箱使用帮助信息: <http://help.corpease.net>